



Novinky v modulech MVO a LHP

Přebírání manipulace z dokladu 521 do dokladu 511

Došlo k dopracování možnosti přebírat doklady 521 vytvořené jako „Výdej do manipulace na OM“ do dokladu 511. Tuto možnost je potřeba předem nastavit ve Všeobecném nastavení dokladu 521, kde lze po zatržení pole „Manipulace (DP=4,5)“ na záložce Manipulace níže, dále specifikovat podrobnosti k mzdám/platbám, způsobu provedení nebo průměrné hmotnosti:

Všeobecné nastavení

Obecné | Výstupy | Sestavy | LHP | Samofaktury | Výpočty | Návrhář | 511 | 521 | 522 | 55x | ZL | Skládky | LEZ

Výpočet průměrné hmotnosti za: měsíc, číselník, dřevinu

Číslo kusu jednoznačné za: rok, útvar, úsek

Tisk čísla číselníku ve tvaru: MMUUUuuDDD - měsíc, útvar, úsek, doklad

Čenikový kód: nepoužívá se nebo se typuje na každém řádku číselníku dříví

Zápisník pro měření dříví v hraních

Počet měření: 1x

Délka sekce: 100 cm

Převod 521 do 511 /513

Číslo záznamu za 521: max + 1, +2

Zkontrolovat 511/513 po převzetí 521

Těžba (DP=1,3,6,7 a 9) Přibližování (DP=2) Manipulace (DP=4,5)

Těžba | Přibližování | Manipulace

Převádět dříví v PRM

Prostředek: není určeno

Druh mzdy (pracovník):

Druh mzdy (dodavatel):

Způsob provedení (pracovník):

Způsob provedení (dodavatel):

Prům. hmotnost (pracovník): za dřevinu

Prům. hmotnost (dodavatel): za dřevinu

Tarif/sazba: není určeno

Tisk patičky Předal, Převezl, Akceptoval (u sestav 2001 až 2006, 2010)

Editovat doklad převzatý z mobilní aplikace

Editovat vytisknutý doklad v mobilní aplikaci

Editovat převzatý doklad 521 do dokladu 511/513

Úplně smazat doklad 521 původem MVO

Uložit Zpět Pomoc



Poté se dostupné doklady k převzetí při typování dokladu 511 nabídnou na kartě Manipulace:

The screenshot shows the 'Editace D511 - Výroba' window with a modal dialog titled 'Výběr 521 pro převod do 51x'. The dialog contains a filter: '(Út=16) a (Ús=3) a (LHC=11617) a (Vlastník=1)'. Below the filter is a table with columns: JPRL, ČPD, Číselník, Pracovník/Dodavatel, Množ. MJ, Množ. M3, Oddenky, Kusy, Převzato z 521, and Převzít. Two rows are visible, both for 'VALDA Robert'.

JPRL	ČPD	Číselník	Pracovník/Dodavatel	Množ. MJ	Množ. M3	Oddenky	Kusy	Převzato z 521	Převzít
161Bb09	3	50	VALDA Robert	44,4	44,4	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
161Bb09	4	51	VALDA Robert	44,4	44,4	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buttons: Převzít, Zpět

Message: Údaje z LHP nebyly nalezeny




Dogenerování příznaku MZD ve Změnách, importech LHE

Byla dopracována nová funkcionality, která ve všech řádcích provede naplnění příznaku MZD (meliorační a zpevňující dřeviny) dle metodiky: Nejdříve se hledá v LHP MZD a pak, pokud je rok větší nebo roven 2022, tak se hledá v číselníku FIXMZD, jinak se hledá v číselníku TABMZD (tj. do roku 2022).


Etáž	IH	Pořadí	Útvar	Úsek	Výkon	Podvýk	BH	NP	LHE	DT-přev.	Čin.LHE	DT-LHE	Dřev.TČ	J/L	Kód dř.TČ	Škod.čn.	Plocha ha	Množ.PČ
13	0	1	11	4	124	5	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	
13	0	2	11	4	124	5	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	
13	0	1	11	4	36	331	0	0	0		ASA						0	
13	0	1	11	4	11	141	0	0	98		KLE						0	46,5
13	0	3	11	4	124	5	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	
13	0	4	11	4	124	5	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	
13	0	1	11	4	124	11	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	
13	0	2	11	4	124	11	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	
13	0	1	11	4	111	8	0	0	0	8	TMN	3	DBZ	Listnaté	42	20	0	
13	0	2	11	4	111	8	0	0	0	8	TMN	3	DBZ	Listnaté	42	20	0	
13	0	1	11	4	124	5	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	
13	0	2	11	4	124	5	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0,39	
13	0	1	11	4	9	230	22	22	10		ARZ					10	0,39	
13	0	3	11	4	124	5	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	
13	0	1	11	4	111	8	0	0	0	8	TMN	3	DBZ	Listnaté	42	20	0	
13	0	2	11	4	111	8	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	20	0	
13	0	3	11	4	111	8	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	20	0	
13	0	4	11	4	111	8	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	20	0	
13	0	5	11	4	111	8	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	20	0	
11	0	1	11	1	124	11	0	0	0	8	TMN	3	SM	Jehličnaté	1	10	0	

Kopírování zákresů mezi uživatelskými vrstvami a LHC (decennii)


Tato funkcionality je prozatím přístupná pouze pro uživatele s oprávněním na správu map. Funkcionality naleznete pod záložkou Mapy:




Nejprve si nastavíte odkud, kam a jaký typ zákresů se má kopírovat:



Poté si na záložce „Výběr ke kopírování“ zatrhnutím ve sloupci „Výběr“ zvolíte zákres(y) pro kopírování:



Na poslední záložce „Náhled na výsledek kopírování“ se můžete podívat, jak bude zkopírovaný zákres vypadat. Je to proto, že se může kopírovat i do vrstev, které jsou uchycené na JPRL, proto tyto zákresy (plochy) budou upravené (rozdělené) dle nového JPRL:





Dostupnost uvedených funkcionalit

Nové funkcionality jsou dostupné v nové verzi od 7.7.2025.

Na co se můžete těšit v budoucnu

V kopírování zákresů mezi vrstvami bude dopracována možnost filtrovat a kontrolovat vrstvy při nastavení kopírování.